Chlorpyrifos 50% E.C.
(Insecticide)

Chlorpyrifos 50% EC is used to control Termites in Buildings, during construction and in existing buildings and bollworm in cotton crops.

**Caution : Toxic to aquatic organisms hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture. It is toxic to honeybees,spray application should be avoided during foraging period of bees. Product is highly toxic to birds hence avoid use near bird habitat.*

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest	Re-entry after each Application (In Hours)
Pre and post construction buildings	Termite	0.25%	0.50%	1 Lit formulation in 99 Lit		

Direction Of Use :*1. EQUIPMENT USED IN APPLICATION : Knapsack sprayer, Knapsack power sprayer, motorized Knapsack sprayer cum duster, compression Knapsack sprayer, compression Knapsack battery sprayer, wheel barrow sprayer and HTP power sprayer. 2. For Termite control - Methods of application and equipment for use : 1. During construction : Mix 1 Ltr. of chlorpyrifos 50% EC with 99 L of water to get a 0.5% chlorpyrifos emulsion and apply at the following stages. Satge 1 - Treat the bottom surface and sides (upto 30cm. Height) of the excavations made for column pits, wall trenches and basements @ 5L per sq. m of surface area. Stage 2 - Treat the refill. Earth on both sides of all built up walls (approximately width 30cm and depth 45cm) @ 7.5 per sq.m of substructure. Stage 3 - Treat the entire levelled surface (before laying the floor) @ 5L per sq.m In case of RCC framed structures with columns and plinth beams and RC basements, the treatment can start at a depth of 50cm, below ground level. Wherever pipes, wastes and conduits enter soil, loosen the soil for a distance of 15cm. And 7.5cm deep and thoroughly drench with chlorpyriphos 50% EC emulsion. Note:All applications should be done when the surface is dry to facilitate better absorption. Treatment of existing build i) Dig shovel width trenches along the external wall of the building exposing the foundation wall surfaces upto a depth of 50 cm. And made 30 cm-50cm, deep rod holes. 15 cm apart all along this trench and pour Chlorpyriphos 50% Ec emulsion @1.75 litrs per running meter. ii) treat the back fill each with earth Chlorpyrifos 50% EC emulsion @ 0.5 L per running meter as it is returned to the trench directing the spray towards the wall surface. PS- If there is concrete or masonry apron around the building, drill 12mm holes as close as possible to the plinth wall 30 cm apart and pump insecticides.. A) RCC framed Structures: Excavate shovel width trenches exposing the sides of the column and plinth beams upto 30 cm. (or bottom of the plinth beams) and treat the back fill earth with Chlorpyrifos 50% emulsion as it is returned to the trench, @ 7.5 L per sq.m of the vertical surface of*

the structure. B) Internal treatment (Soil under floors): Soil below any openings of the floor is to be charged with the chemical so as to deny access to termites. 1. Drill 12 mm holes at the junction of floor and walls along the cracks on the floor and along constructional joints at 30 cm. Intervals to reach the soil below. Squirt the emulsion @ 1 L per hole or till refusal and seal the holes properly. 2. Drill holes in the masonary wall at about 45% angle preferably from both sides of the plinth wall at 30 cm. Interval and soak the masonary with Chlorpyrifos 50% Ec properly as above. Upper Floors:- Termites damages upper floors, flats passing through casings of telephone, pipe, woodson walls stair cases, false ceiling etc.. To prevent damage treat ground floor of existing building as in above section.

Time of Application :--

Precautions : *1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4 . Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.*

Symptoms Of Poisoning : *Headache, giddiness, vertigo,nausea, vomiting, blurred vision, diarrhoea, convulsions, sweating,excessive lacrimation, and salivation may occur.*

First Aid : *1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaiminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.*

Phytotoxicity : *--*

Antidote : *1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes.*

Disposal Of Used Container : *The empty containers should never be reused and should be destroyed and burried in a safe place. Dispose off packages or surplus material and washings in safe manner so as to prevent environmental and water pollution.*

Storage Conditions : *The package containing the formulated grade insecticides should be stored in original containers in a separate room or almirah under lock and key depending on the quantity of insecticides, away from the reach of children, food stuffs, animal feeds and other articles and keep in cool and dry place. The premises for storage should be well built well lit sufficient in dimension and well ventilated.*

Chemical Composition :

Chlorpyrifos a.i.	*50.00 % w/w*
Emulsifier A Blend of hydrocarbon and non ionic sulphonated hydrocarbon	*5.60 % w/w*
Emulsifier B Blend of ethoxylated hydrocarbon & non-ionic sulphonated hydrocarbon	*2.40 % w/w*
Aromatic hydrocarbon solvent Aromax	*Q.S %*
Total :	*100.000 % w/w*

क्लोरपायरीफास ५० प्रतिशत
(कीटनाशक)

क्लोरपायरीफास ५० प्रतिशत का प्रयोग बिल्डिंगो में दीमक तथा कपास में डोडे की सुन्डियों के रोकथाम के लिए किया जाता है।

सावधान : जलीय जीवों के लिए जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह मधुमखियों के लिए जबरीला है, इसलिए जब मधुमखियां सक्रीय हों उस समय इसका छिड़काव न करें। यह उत्पाद पक्षियों के लिए अत्यधिक विषैला हैं इसलिए पक्षी आवास रे निकट उपयोग से बचें।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्रा.)	प्रति हेक्टेयर मात्रा संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा / हेक्टेयर (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
भवन बनाने से पहले व बाद में	दीमक	०.२५%	०.५०%	१ लीटर संरचना ९९ लीटर पानी में		

उपयोग के लिये दिशा – निर्देश : १. उपयोग में आने वाले यन्त्र - नैपसेक स्प्रेयर, नैपसेक पावर स्प्रेयर, मोटराईजड नैपसेक स्प्रेयर कम डस्टर, काम्प्रेशन नैपसेक स्प्रेयर, काम्प्रेशन नैपसेक बैटरी, स्प्रेयर, वहील स्प्रयर तथा एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर । २. दीमक नियंत्रण के लिए - प्रयोग का तरीका और इस्तेमाल किये जाने वाला उरकरणः ०.५ स.त. क्लोरपायरीफास प्राप्त करने के लिए १ ली क्लोरपायरीफास ५० ई.सी. को ९९ ली. पानी के साथ मिलाइए और पानी नीचे बताए गये चरणों में उनका प्रयोग करें।

चरण १. खम्बे के गढढों दीवार के खदक और तहखानों के लिये खोदी गई जगहों में ३० से.मी. ऊंचाई तक निचली सतह और पास की सतहों जगह पर वर्ग मी. में ५ ली: की दर से छिड़काव करें।

चरण २. सभी बनाई गई दीवारों के चारों तरफ भराई की गई जमीन पर लगभग ३० सी. मी चौडाई और ४५ से मी गहराई तक उप ढाचों पर सिंचाई में प्रीत वर्ग मी. ७.५ ली. की दर से छिड़काव करें।

चरण ३. फर्श को समतल करने से पहले समतल नींव की ज़मीन पर प्रति वर्ग मी. की दर से छिड़काव करें प्लिन्थ बीम और सी फेस वाले ढाचें और सी सी बेसमेंट/तबखानों के मामलों में ज़मीन सतह के नीचे ५० से.मी. तक छिड़काव कर सकते हैं। जहां पाईप, सडास और मोरी की नीलियों जमीन मे जाती मे जाती हो, वहां मिट्टी को थोडा सा खोद कर १५ से.मी. तक और गहराई में ७.५ से.मी. तक की जगह को क्लोरपायरीफास ५० ई. सी. इमल्शन से अच्छी तरह भिगो देना चाहिए।

टिपप्णी :- जब सतब सूखी हो तभी छिड़काव करना चाबिए ताकि दवा का बेहतर अवशोषण उस जगह द्वारा हो सकें।

१. पहले से बनी हुई इमारतों के मामलों मे :- क. बाहरी उपचार राजगीर द्धारा चिनाई काम वाले बुनियाद नींव होने पर:- १. इमारत की बाहरी दीवार के पास फावड़े के नाप वाली चौडाई में क्षदक करो जिससे बुनियाद दिखाई दे और दीवार में ५० से. मी. तक गढ़दा बो जाये। इस क्षदको से १५ से.मी. दूर ३० से ५० से. मी. गहरा छड़ के आकार वाला खड्डा या छेदइ करें और १.१५ ली. की दर से क्लोरपायरीफास ५० ई.सी. को धाराप्रवाह डालें। २. पुनः भराई की गई जमीन पर ०.५ ली प्रति रनिंग मीटर की दर से क्लोरपायरीफास ५० ई.सी. को ड़ोले और उस घोल के वापस बह आने पर दवा को क्षदक से दीवार की सतब और मोड़ दें। टिपप्णी:- अगर बिल्डिंग के आस पास कन्क्रीट या चिनाई किया पटट अंचल है तो प्लिथ दीवार के ३० से.मी. दूरी पर १२ एम.एम. गहरा गढढा करे और उसमें कीटनाशक पम्प से मारें। (अ) आर.सी.सी फ्रेमज स्टक्रचर :- ३०. से मी. तक या प्लिन्थ बीम के पेदे तक, फावड़े का चौडाई वाले क्षदक करिया, इतना की खम्बा और प्लिन्थ बीम के चारों किनारे दिखने लगे। तब क्लोरपायरीफास ५० प्रतिशत ई.सी. इमल्शन को भराम की गई जमीन में इतना छिडके कि लवरेज बोकर दवा वापस आने लगे। छिडकान ७.५ ली.नर्ग मीटर की दर से करें और ढाचें पर सिंचाई वाली दिशा से करें। (ब) आंतरिक उपचार फर्श के भीतर जमीन में - फर्श जहां भी खुला हो उसके नीचे मिट्टी में दवा भरना जरूरी है जिससे दीमक उस स्थान तक पहुँच ही न पायें। १. फर्श के जोड़ों के छेद में आप फर्श पर दीवारों पर जहां भी खाचें हो वहां पर एम.एम. का छेद ड्रिल मशीन से करे बनाये गये जोडों के आस-पास वाले खांचे स्थानों पर ३० से.मी. के अंतराल पर यह छेद ड्रिल करें ताकि दवा मिट्टी की टक पहुंच न सके। पिचकारी से १ ली. प्रति छेद की दर से दवा उसमें मारें और तब तक जब तक दवा वापस बाहर न आने लगे। २. चिनाई की गई दीवारों के मामलों में, प्लिन्थ दीवार के दोनों तरफ ३० से.मी. के अन्तराल पर ४५ डिग्री के कोण में ड्रिल मशीनों से छेद करें और ऊपर बताए गए तरीके से चिनाई की जगह को क्लोरिपायरिफोस ५० ई.सी. इम्लशन सोखने तक पिचकारी मारे। उपरी फर्श :- दीमक ऊपरी तलह/ फ्लेटों पर सीढ़ीयों, फोन, पाइपों आदि पर लकड़ी के सहारे पेंहुच कर नुकसान पेंहुचारती है। इनकी रोकथाम के लिए सतह की तलह को उपर बताए गए तरीके से इस्तेमाल करें। कृषि फसल के लिए :

प्रयोग का समय : –

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १. खाधसामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों आंखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ, चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

विष के लक्षण : सिरदर्द, चक्कर आना, धुंधला दिखना, मितली, उल्टी, दस्त, झटके (मिरगी) आधिक पसीना आना, आंसू आना, लार टपकना हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह किया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़ें उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौधविशाक्तता : –

विषनाशक : १. रोगी को तुरंन्त एट्रोपिन दीजिए और इसकी २ से ४ मिग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अन्टराल पर अन्तः शिरा द्वारा लगातार देते हुए एट्रोपिनाइज रखिए। एस दिन में एट्रोपिन सल्फेट की आधिक से अधिक २५ से ५० मिग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड सकती हैं। एट्रोपिन की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रबते दी जा सकती है। एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए गेंह से निकलने वाली लार एक लाभदायक करीटी हैं। २. १ से ग्राम २ पी.ए.एम. १० मि.ली. आसुत जल में घोलकर अन्तः शिरा द्वारा बहुत धीरे धीरे १० से १५ मिनट मे देना चाहिए।

खाली डिब्बों का निपटारा : कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि पैकेज, मशीन की धुलाई बची हुई सामग्री आदि की निकासी की व्यवस्था ऐसी सुरक्षित से करना चाहिए, ताकि इनसे पानी, वातावरण व चारे दुषित न हो खाली डिब्बों और पैकेज को तोडकर आबादी से दूर गाढ देना चाहिए। खाली डिब्बों को तोडकर जमीन में ५० से.मी. नीचे गाढ दे, जहां भूमिगत पानी न हो। खाद्य पदार्थ और पानी रखने के लिए खाली डिब्बों का उपयोग न करें। डिब्बों को दुबारा काम में लेना रोकने लिए बाहर न छोडे।

संग्रहण की शर्तें : १. कीटनाशक के पैकेजों, को अलग - अलग कमरों या जगहों में खाद्य पदार्थ रखें जाने वाले कमरो अथवा जगहो से अलग-अलग आलमारियों में ताला चाबी के अन्दर रखा जाना चाहिए। २. जिन जगह या कमरे में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाश युक्त, हवादार, व पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहये जिससे की कीटनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषण होने का डर न होने पाये।

रसायनिक संरचना :

क्लोरपायरीफास स.त.	५०.००% भार/भार
इन्लसीकारक ए: हाइड्रोकार्बन और नौन आयेनिक 'सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन' का मिश्रण	५.६० % भार/भार
इन्लसीकारक बी: आयेनिक 'ईथॉक्सिलेटेड हाइड्रोकार्बन' और नौन आयेनिक सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन' का मिश्रण	२.४० % भार/भार
एरोमेटीम हाइड्रोकार्बन सोलवेन्ट एरोमेक्स	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
	कुल : १००.०००% भार/भार

चेतावनीः इस लेबल/हस्त पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

CARBON 50

Chlorpyrifos 50% E.C.
(Insecticide)

क्लोरिपैरिफ़ॉस 50% इ.सी.
(कीटकनाशिनी)

क्लोरपायरीफास ५० प्रतिशत
(कीटनाशक)

ಕ್ಲೋರ್ಪಿರಿಫಾಸ್ 50% ಇ.ಸಿ.
(ಕೀಟನಾಶಕ)

குளோர்பைரி:ஃபோஸ் 50% ஈ.சி.
(பூச்சிக்கொல்லி)

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

जहर
ವಿಷಂ
విష విషము
POISON

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ

பயன்பாட்டிற்கு முன் முழு லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரத்தையும் படிக்கவும்

Manufactured & Marketed by :

Maa Agri Sciences Private Limited

Survey No. 734, Mandollagudem Village, Chinnakondur,
Choutuppal Mandal, Bhuvanagiri Dist. - 508252, T.S. India
Customer Care No. : 08694293575, E-mail : maaagri2020@gmail.com

Regd. No. : CIR-190243/2021-Chlorpyrifos (EC) (429)-2056
Mfg. Lic No. 117/TS-IML/2023

குளரோர்பரிஃபரோஸ் 50% ஈ.சி.
(பூச்சிக்கரொல்லி)

குளரோர்பரிஃபரோஸ் 50% EC ஆனது கட்டிடங்கள், கட்டுமானத்தின் பரோது மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள கட்டிடங்களில் கரையான்களைக் கட்டுப்படுத்தவும், பருத்தி பயிர்களில் காய்ப்புழுக்களைக் கட்டுப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

*எச்சரிக்கை: நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது எனவே நீர்நிலைகள், மீன் வளர்ப்பு அல்லது மீன் வளர்ப்பு ஆகியவற்றிற்கு அருகில் பயன்படுத்தக்கூடாது. இது தனேீக்களுக்கு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது, தனேீக்கள் தீவனம் தடேும் காலத்தில் தளிப்பததை தவிர்க்க வணே்டும். தயாரிப்பு பறவைகளுக்கு மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது, எனவே பறவைகளின் இருப்பிடத்திற்கு அருகில் பயன்படுத்துவததை தவிர்க்கவும்.

ரகெமணெ்டஷன் :

பயிர்(கள்)	பொது பெயர் இன் பூச்சி	ஏஜ	மருந்தளவு/HA பரோர்முலாட்டின் லிட்டர்	நீர்த்தல் தண்ணீரில் /ஹெக்டேர் (லிட்டர்) □□□□□	காத்திருக்கிறது காலம் தளிப்பு அறுவடைக்கு நாள்	மறு நுழைவு பிறகு ஒவ்வொன் கடைசி விண்ணப்பம் (இன் மணிநேரம்)
முன் மற்றும் பரோஸ்ட் கட்டுமான கட்டிடங்கள்	கரையான்	0.25%	0.50%	1 Lit formulation in 99 Lit		

பயன்படுத்தும் திசை:1. பயன்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்கள்: நாப்சாக் ஸ்ப்ரயேர், நாப்கின் பவர் ஸ்ப்ரயேர், மரோட்டார் பரொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் ஸ்ப்ரயேர் கம் டஸ்டர், கம்ப்ரஷன் நாப்சாக் ஸ்ப்ரயேர், கம்ப்ரஷன் நாப்சாக் படே்டரி ஸ்ப்ரயேர், வீல் பாரரோ ஸ்ப்ரயேர் மற்றும் எச்டிபி பவர் ஸ்ப்ரயேர். 2. கரையான் கட்டுப்பாட்டுக்கு - பயன்பாட்டு முறைகள் மற்றும் பயன்பாட்டிற்கான உபகரணங்கள்: 1. கட்டுமானத்தின் பரோது : 1 லிட்டர் கலக்கவும். குளரோர்பரிஃபரோஸ் 50% இசி மற்றும் 99 எல் தண்ணீருடன் 0.5% குளரோர்பரிஃபாஸ் குழம்பைப் பறெ்று பின்வரும் நிலைகளில் பயன்படுத்தவும். சாட்ஜ் 1 - நடுெவரிசைக் குழிகள், சுவர் அகழிகள் மற்றும் அடித்தளத்திற்காக ஒரு சதுர மீட்டருக்கு @ 5L பரப்பளவிற்கு சயெ்யப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகளின் கீழ் மறேபரப்பு மற்றும் பக்கங்களை (30 சமீ. உயரம் வரை) கையாளவும். நிலை 2 - ரீஃபில் சிகிச்சை. அனைத்து கட்டப்பட்ட சுவர்களின் இருபுறமும் பூமி (தரோராயமாக 30cm மற்றும் ஆழம் 45cm) @ 7.5 ச.மீ. நிலை 3 - முழு சமப்படுத்தப்பட்ட மறேபரப்பையும் (தரையை அமைப்பதற்கு முன்) @ 5L per sq.m க்கு ர்சிசி கட்டமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகள் நடுெவரிசைகள் மற்றும் பீம்கள் மற்றும் RC அடித்தளங்களில் இருந்தால், சிகிச்சையானது தரை மட்டத்திற்கு கீழே 50cm ஆழத்தில் தொடங்கலாம். குழாய்கள், கழிவுகள் மற்றும் குழாய்கள் மண்ணில் நுழையும் இடங்களில், 15 சமீ தூரத்திற்கு மண்ணை தளர்த்தவும். மற்றும் 7.5cm ஆழம் மற்றும் குளரோர்பரிபாஸ் 50% EC குழம்புடன் நன்கு நனைக்கவும். குறிப்பு: அனைத்து பயன்பாடுகளும் சிறந்த உறிஞ்சுதலை எளிதாக்குவதற்கு மறேபரப்பு உலர்ந்த பரோது சயெ்யப்பட வணே்டும். ஏற்கனவே உள்ள கட்டிடத்தின் சிகிச்சை i) கட்டிடத்தின் வளிப்புற சுவரில் மண்வெட்டி அகல அகழிகளை தரோண்டி அடித்தள சுவர் மறேபரப்புகளை 50 சமீ ஆழம் வரை வளிப்படுத்தவும். மற்றும் 30 சமீ-50 சமீ., ஆழமான கம்பி துளைகளை உருவாக்கியது. இந்த அகழி முழுவதும் 15 சமீ இடைவெளியில் குளரோர்பரிபாஸ் 50% Ec குழம்பு @1.75 லிட்டர் ஓடும் மீட்டருக்கு ஊற்றவும். ii) பின்புறம் ஒவ்வொன்றையும் எர்த் குளரோர்பரிஃபரோஸ் 50% இசி குழம்பு @ 0.5 எல் ஒரு ஓடும் மீட்டரில் நிரப்பவும், அது சுவரின் மறேபரப்பை நரோக்கி தளிக்கும் வகையில் அகழிக்குத் திரும்பும்பரோது. PS- கட்டிடத்தை சுற்றி கான்கிரீட் அல்லது கரொத்து ஏப்ரன் இருந்தால், 30 சமீ இடைவெளியில் 12 மிமீ துளைகளை 30 சமீ இடைவெளியில் துளையிட்டு பூச்சிக்கரொல்லிகளை பம்ப் சயெ்யவும்.. A) ர்சிசி கட்டமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகள்: தூண் மற்றும் பீம்களின் பக்கங்களை 30 சமீ வரை வளிப்படுத்தும் வகையில் மண்வெட்டி அகல அகழிகளை தரோண்டி எடுக்கவும். (அல்லது பீம் பீம்களின் அடிப்பகுதி) மற்றும் சங்குத்து மறேபரப்பில் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு @ 7.5 எல், அகழிக்கு திரும்பும்பரோது, குளரோர்பரிஃபாஸ் 50% குழம்புடன் பூமியை நிரப்பவும்.

கட்டமைப்பு. B) உள் சிகிச்சை (தளங்களுக்கு அடியில் உள்ள மண்): கரையான்களுக்கு அணுகலைத் தடுக்கும் வகையில், தரையின் ஏதனேும் திறப்புகளுக்குக் கீழே உள்ள மண்ணில் ரசாயனம் சலுெத்தப்பட வணே்டும். 1. தரை மற்றும் சுவர்கள் சந்திப்பில் 12 மிமீ துளைகளை தரையில் விரிசல் மற்றும் கட்டுமான மூட்டுகளில் 30 சமீ. கீழே மண்ணை அடைய இடைவெளிகள். ஒரு துளைக்கு 1 லிட்டர் அல்லது மறுக்கும் வரை குழம்பை ஊற்றி, துளைகளை சரியாக மூடவும். 2. மசேனரி சுவரில் சுமார் 45% கரோணத்தில் துளைகளை துளையிடுவது நல்லது. மறேகூறியவாறு குளரோர்பரிஃபாஸ் 50% Ec உடன் இடைவெளி விட்டு, கரொத்து நனைக்கவும். மலே் தளங்கள்:- கரையான்கள் மலே் தளங்கள், டலிெபரோன் உறைகள் வழியாக சலெ்லும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், குழாய், மரக்கட்டை சுவர் படிக்கட்டுகள், தவறான உச்சவரம்பு பரோன்றவற்றை சதேப்படுத்துகிறது. சதேத்தைத் தடுக்க, ஏற்கனவே உள்ள கட்டிடத்தின் தரைத்தளத்தை மலேலே உள்ள பிரிவில் உள்ளவாறு கையாளவும்.

விண்ணப்பிக்கும் நரேம் :--

முன்னசெ்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப் பரொருட்கள், வறெ்று உணவுப் பரொருட்கள் கரொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவு ஆகியவற்றிலிருந்து விலக்கி வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தரோலுடன் தரொடர்பு கரொள்வததைத் தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரே மிஸ்ட்டை உள்ளிழுப்பததைத் தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசையில் தளிக்கவும். 4 . தளித்த பிறகு அசுத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு துவைக்கவும். 5. தளிக்கும் பரோது புகைபிடிக்காதீர்கள், குடிக்காதீர்கள், சாப்பிடுங்கள் மற்றும் மலெ்லாதீர்கள். 6. கலந்து தளி

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: தலைவலி, தலைச்சுற்றல், தலைச்சுற்றல், குமட்டல், வாந்தி, மங்கலான பார்வை, வயிற்றுப்பரோக்கு, வலிப்பு, வியர்வை, அதிகப்படியான கண்ணீர் மற்றும் உமிழ்நீர் ஏற்படலாம்.

முதலுதவி: 1. விழுங்கினால், தரொண்டையின் பின்பகுதியில் கூச்சப்படுவதன் மூலம் வாந்தியதைத் தூண்டும். வாந்தி தளிவாகும் வரை அதை மீண்டும் சயெ்யவும். நரோயாளி சுயநினைவின்றி இருந்தால் வாந்தி எடுக்க வணே்டாம். 2. ஆடை மற்றும் தரோல் மாசுபட்டிருந்தால், துணிகளை அகற்றி, அசுத்தமான தரோலை ஏராளமான சரோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும். 3. கண்கள் மாசுபட்டிருந்தால், 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான உப்பு/சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவவும். 4. உள்ளிழுத்தால், நரோயாளியை புதிய காற்றுக்கு அகற்றவும்.

படைட்டரோடாக்சிசிட்டி : -

மாற்று மருந்து : 1. நரோயாளியை உடனடியாக அட்ரரோபினைஸ் சயெ்து, 2 முதல் 4 மி.கி வரை மீண்டும் மீண்டும் டரோஸ் மூலம் முழு அட்ரரோபினைசஷேனை பராமரிக்கவும். 5 முதல் 10 நிமிட இடைவெளியில் அட்ரரோபின் சல்படே் நரம்பு வழியாக. 25 முதல் 50 மி.கி. ஒரு நாளில் அட்ரரோபின் தவேைப்படலாம். மலேும் அட்ரரோபின் நிர்வாகத்தின் தவேை அறிகுறிகளின் தரொடர்ச்சியால் வழிநடத்தப்படுகிறது. உமிழ்நீரின் அளவு அளவை சரிசயெ்வதற்கான ஒரு பயனுள்ள அளவுகரோலாகும். 2. 1-2 கிராம் 2 பிஏஎம் 10 மில்லி காய்ச்சி வடிகட்டிய நீரில் கரைத்து, 10-15 நிமிடங்களுக்கு மிக மதெுவாக நரம்பு வழியாக சலுெத்தவும்.

பயன்படுத்திய கரொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல் : காலியான கரொள்கலன்களை மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடாது மலேும் அவற்றை அழித்து பாதுகாப்பான இடத்தில் புதைக்க வணே்டும். சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் மாசுபடுவததைத் தடுக்க, பரொதிகள் அல்லது உபரி பரொருட்கள் மற்றும் சலவைகளை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தவும்.

சமேிப்பு நிலைமைகள்: தயாரிக்கப்பட்ட தர பூச்சிக்கரொல்லிகள் அடங்கிய தரொகுப்பு அசல் கரொள்கலன்களில் ஒரு தனி அறை அல்லது அல்மிராவில் பூச்சிக்கரொல்லிகளின் அளவைப் பரொறுத்து பூட்டு மற்றும் சாவியில் சமேித்து வைக்கப்பட வணே்டும், குழந்தைகள், உணவுப் பரொருட்கள், கால்நடை தீவனங்கள் மற்றும் பிற பரொருட்கள் மற்றும் பிற பரொருட்களை அணுகாது. குளிர் மற்றும் உலர்ந்த இடத்தில். சமேிப்பிற்கான வளாகம், பரோதுமான அளவு வளிச்சம் மற்றும் காற்றரோட்டம் உள்ளதாக இருக்க வணே்டும்.

வதேியியல் கலவை:

குளரோர்பரிஃபரோஸ் ஏ.ஐ.	50.00 % வ்/வ்
குழம்பாக்கி A ஹைட்ரரோகார்பன் மற்றும் அயனி அல்லாத சல்பரோனடே்டட் ஹைட்ரரோகார்பன்	5.60 % வ்/வ்
குழம்பாக்கி B எத்தாக்சிலடே்டட் கலவை ஹைட்ரரோகார்பன்	2.40 % வ்/வ்
நறுமண ஹைட்ரரோகார்பன் கரைப்பான் அரரோமாக்ஸ்	க்யூ எஸ் %
மரொத்தம் :	100.000 % வ்/வ்

ಕ್ಲೋರ್ಪಿರಿಫಾಸ್ 50% ಇ.ಸಿ.
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಫೊಸ್ 50% ಇಸಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಲು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

*ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳು, ಜಲಚರಗಳು ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಇದು ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಜೇನುನೊಣಗಳ ಆಹಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಉತ್ಪನ್ನವು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬಳಸಬೇಡಿ.

ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ :

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಕೀಟದ	ಡೋಸೇಜ್/ಎಚ್‌ಎ ಎಐ	ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಲೀಟರ್	ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ /ಹೆ (ಲೀಟರ್)	ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಪಿರಿಯಡ್ ನಡುವ ಕೊನೆಯ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಡೇ	ಮರು ಪ್ರವೇಶ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಇನ್ ಗಂಟೆಗಳು)
ಪ್ರಿ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಗೆದ್ದಲು	0.25%	0.50%	1 ರಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣ 99 ಬೆಳಗಿದ		

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: 1. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳು: ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಮೋಟಾರೈಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಕಮ್ ಡಸ್ಟರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ವೀಲ್ ಬ್ಯಾರೋ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಟಿಪಿ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್. 2. ಗೆದ್ದಲು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ – ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಉಪಕರಣಗಳು : 1. ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ: 1 ಲೀಟರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 0.5% ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಫಾಸ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಪಡೆಯಲು 99 ಲೀ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಫಾಸ್ 50% ಇಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಸಾಟ್ಜ್ 1 – ಕಾಲಮ್ ಹೊಂಡಗಳು, ಗೋಡೆಯ ಕಂದಕಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಖನನಗಳ ಕೆಳಭಾಗದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಬದಿಗಳನ್ನು (30ಛಿಟ. ಎತ್ತರ) ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ @ 5ಐ. ಹಂತ 2 – ಮರುಪೂರಣವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಗೋಡೆಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು (ಅಂದಾಜು 30ಛಿಟ ಮತ್ತು ಆಳ 45ಛಿಟ) @ 7.5 ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹಂತ 3 – ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು (ನೆಲವನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು) @ 5ಐ ಪ್ರತಿ ಡ.ಟ ಗೆ ಖಅಅ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ರಚನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ತಂಭ ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಖಅ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ 50ಛಿಟ ಆಳದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಪೈಪ್‌ಗಳು, ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು 15 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ. ಮತ್ತು 7.5 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಫಾಸ್ 50% ಇಸಿ ಎಮಲ್ಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸಿ. ಗಮನಿಸಿ: ಉತ್ತಮ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮೇಲ್ಮೈ ಒಣಗಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ು) ಕಟ್ಟಡದ ಬಾಹ್ಯ ಗೋಡೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗೋರು ಅಗಲದ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಿರಿ, ಅಡಿಪಾಯದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು 50 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದವರೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು 30 ಛಿಟ–50ಛಿಟ, ಆಳವಾದ ರಾಡ್ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಂದಕದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಫಾಸ್ 50% ಇಸಿ ಎಮಲ್ಷನ್ @1.75 ಲೀಟರ್ ಸುರಿಯಿರಿ. ಖ) ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಫೊಸ್ 50% ಇಸಿ ಎಮಲ್ಷನ್ @ 0.5 ಲೀ ಪ್ರತಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೀಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿ, ಅದು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಅದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕಖ– ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಏಪ್ರನ್ ಇದ್ದರೆ, 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭದ ಗೋಡೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ 12ಟಟ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ.. ೦) ಖಅಅ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ರಚನೆಗಳು: 30 ಸೆಂ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ತಂಭದ ಕಿರಣಗಳ ಬದಿಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಸಲಿಕೆ ಅಗಲದ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಿರಿ. (ಅಥವಾ ಸ್ತಂಭದ ಕಿರಣಗಳ ಕೆಳಭಾಗ) ಮತ್ತು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಫಾಸ್ 50% ಎಮಲ್ಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ರಚನೆಯ ಲಂಬವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗೆ @ 7.5 ಲೀ. ಬಿ) ಆಂತರಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಮಹಡಿಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಮಣ್ಣು): ನೆಲದ ಯಾವುದೇ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗೆದ್ದಲುಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕದೊಂದಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1. ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಬಿರುಕುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೀಲುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೆಲ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 12 ಎಂಎಂ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಲುಪಲು ಮಧ್ಯಂತರಗಳು. ಎಮಲ್ಷನ್ @ 1 ಲೀ ಪ್ರತಿ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ. 2. ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45% ಕೋನದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಿರಿ, ಮೇಲಾಗಿ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಸ್ತಂಭದ ಗೋಡೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಂದ. ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರ್ಪಿರಿಫಾಸ್ 50% ಇಛಿ ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಸನರಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನೆಸಿ. ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗಳು:– ಗೆದ್ದಲುಗಳು ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಟೆಲಿಫೋನ್, ಪೈಪ್, ವುಡ್‌ಸನ್ ಗೋಡೆಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳು. ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಮೇಲಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ :–

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜನ್ನು ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ಅತಿಸಾರ, ಸೆಳೆತ, ಬೆವರು, ಅತಿಯಾದ ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ನುಂಗಿದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಚಗುಳಿಯಿಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು/ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ. 4. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: ––

ಪ್ರತಿವಿಷ : 1. ರೋಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಟ್ರೋಪಿನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ 4 ಮಿಗ್ರಾಂನ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಡೋಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಟ್ರೋಪಿನೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಅಭಿದಮನಿ ಮೂಲಕ ಅಟ್ರೊಪಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. 25 ರಿಂದ 50 ಮಿಗ್ರಾಂ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಟ್ರೊಪಿನ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಆಡಳಿತದ ಅಗತ್ಯವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ನಿರಂತರತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಡೋಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. 2. 2 ಕಂಒ ನ 1–2 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 10 ಮಿಲಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಮತ್ತು 10–15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭಿದಮನಿ ಮೂಲಕ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮಾಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ: ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಸೂತ್ರೀಕರಿಸಿದ ದರ್ಜೆಯ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಮಿರಾದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು, ಇದು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಪಶು ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ಇರಿಸಬೇಕು. ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಆವರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕ್ಲೋರ್ಪಿರಿಫಾಸ್ ಎ.ಐ.	50.00 % ತಿ/ತಿ
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ ಎ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಸಲ್ಫೋನೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್	5.60 % ತಿ/ತಿ
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ ಬಿ ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್	2.40 % ತಿ/ತಿ ಮಿಶ್ರಣ
ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ದ್ರಾವಕ ಅರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಿ.ಖ %	
ಒಟ್ಟು:	100.000 % ತಿ/ತಿ

క్లోరిపైరిఫాస్ 50% ఇ.సి.
(కీటకనాశిని)

క్లోర్‌పైరిఫాస్ 50% ఇసిని భవనాలలో, నిర్మాణ సమయంలో మరియు ఇప్పటికే ఉన్న భవనాలలో చెదపురుగులు మరియు పత్తి పంటలలో కాయతొలుచు పురుగులను నియంత్రించడానికి ఉపయోగిస్తారు.

లిజాగ్రత్త: జలచరాలకు విషపూరితం కాబట్టి నీటి వనరులు, ఆక్వాకల్చర్ లేదా పిసికల్చర్ సమీపంలో ఉపయోగించరాదు. ఇది తేనెటీగలకు విషపూరితం, తేనెటీగలు ఆహారంగా తీసుకునే కాలంలో స్ప్రేని వాడకూడదు. ఉత్పత్తి పక్షులకు అత్యంత విషపూరితమైనది కాబట్టి పక్షి ఆవాసాల దగ్గర వాడకూడదు.

రికమండేషన్ :

పంట(లు)	సాధారణ పేరు తెగులు యొక్క	ఆఐ	మోతాదు/హెచ్ఎ సూత్రీకరణ లీటరు	పలుచన నీటి లో /హెచ్ఎ(లీటరు)	వేచి ఉంది కాలం మధ్య చివరి స్ప్రే పంట కోతకు sÃE	రీ-ఎంట్రీ తర్వాతజి ప్రతిజ అప్లికేషన్ (గంటల్లో)
ముందుగా మరియు పోస్ట్ చేయండి నిర్మాణ భవనాలు	చెదపురుగుజి	0.25%	0.50%	1లిట్‌జి 99 లిట్‌జి	లో సూత్రీకరణ	

ఉపయోగం యొక్క దిశ: 1. దరఖాస్తులో ఉపయోగించే పరికరాలు: నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, నాప్‌సాక్ పవర్ స్ప్రేయర్, మోటరైజ్డ్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ కమ్ డస్టర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్, వీల్ బారో స్ప్రేయర్ మరియు హెచ్‌టీపీ పవర్ స్ప్రేయర్. 2. టెర్మైట్ నియంత్రణ కోసం – అప్లికేషన్ యొక్క పద్ధతులు మరియు ఉపయోగం కోసం పరికరాలు : 1. సమయంలో నిర్మాణం: 1 లీటర్ కలపండి. 0.5% క్లోర్‌పైరిఫాస్ ఎమల్షన్‌ని పొందడానికి 99 *L* నీటితో క్లోర్‌పైరిఫాస్ 50% *EC* మరియు క్రింది దశలలో వర్తించండి. సాట్జ్ 1 – స్తంభాల గుంటలు, గోడ కందకాలు మరియు నేలమాళిగలు ఏ 5%వా% ఉపరితల వైశాల్యం కోసం చేసిన త్రవ్వకాల యొక్క దిగువ ఉపరితలం మరియు వైపులా (30*cm.* ఎత్తు వరకు) చికిత్స చేయండి. స్టేజ్ 2 – రీఫిల్‌కి చికిత్స చేయండి. అన్ని నిర్మించిన గోడలకు రెండు వైపులా భూమి (సుమారు వెడల్పు 30*cm* మరియు లోతు 45*cm*) ఏ 7.5 చ.మీ సబ్‌స్ట్రక్చర్. స్టేజ్ 3 – స్తంభాలు మరియు ప్లింత్ బీమ్‌లు మరియు *RC* బేస్‌మెంట్‌లతో కూడిన *RCC* ఫ్రేమ్డ్ స్ట్రక్చర్‌ల విషయంలో, నేల స్థాయికి దిగువన 50*cm* లోతులో చికిత్స ప్రారంభించవచ్చు. పైపులు, వ్యర్థాలు మరియు గొట్టాలు మట్టిలోకి ప్రవేశించే చోట, 15 సెంటీమీటర్ల దూరం వరకు మట్టిని విప్పు. మరియు 7.5 సెం.మీ లోతు మరియు క్లోర్‌పైరిఫాస్ 50% *EC* ఎమల్షన్‌తో పూర్తిగా ముంచండి. గమనిక: మెరుగైన శోషణను సులభతరం చేయడానికి ఉపరితలం పొడిగా ఉన్నప్పుడు అన్ని అప్లికేషన్లు చేయాలి. ఇప్పటికే ఉన్న బిల్డ్ యొక్క చికిత్స *i)* 50 సెంటీమీటర్ల లోతు వరకు పునాది గోడ ఉపరితలాలను బహిర్గతం చేస్తూ భవనం యొక్క బాహ్య గోడ వెంట పార వెడల్పు కందకాలు తవ్వండి. మరియు 30 సెం.మీ–50 సెం.మీ. లోతైన రాడ్ రంధ్రాలు. ఈ కందకం పొడవునా 15 సెంటీమీటర్ల దూరంలో మరియు నడుస్తున్న మీటరుకు క్లోర్‌పైరిఫాస్ 50% *Ec* ఎమల్షన్ ఏ1.75 లీటర్లు పోయాలి. *ii)* గోడ ఉపరితలం వైపు స్ప్రేని మళ్లించే కందకంలోకి తిరిగి వచ్చినందున, వెనుక భాగంలో ప్రతి రన్నింగ్ మీటర్‌కు ఏ 0.5 *L* చొప్పున ఎర్త్ క్లోర్‌పైరిఫాస్ 50% *EC* ఎమల్షన్‌తో పూరించండి. పీఎస్ – భవనం చుట్టూ కాంక్రీటు లేదా రాతి అప్రాన్ ఉంటే, 30 సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గోడకు వీలైనంత దగ్గరగా 12%ఎఎ% రంధ్రాలు వేయండి మరియు పురుగుమందులను పంప్ చేయండి. ఏ) ఆర్‌సీసీ ఫ్రేమ్డ్ స్ట్రక్చర్స్: 30 సెం.మీ వరకు స్తంభం మరియు స్తంభపు కిరణాల వైపులా బహిర్గతమయ్యే పార వెడల్పు కందకాలు తవ్వండి. (లేదా ప్లింత్ కిరణాల దిగువన) మరియు నిర్మాణం యొక్క నిలువు ఉపరితలం యొక్క ప్రతి చదరపు మీటరుకు ఏ 7.5 *L* కందకంలోకి తిరిగి వచ్చినప్పుడు క్లోర్‌పైరిఫాస్ 50% ఎమల్షన్‌తో బ్యాక్ ఫిల్ ఎర్త్‌ను చికిత్స చేయండి. బి) అంతర్గత చికిత్స (అంతస్తుల కింద నేల): చెదపురుగులకు ప్రవేశాన్ని నిరాకరించడానికి నేల యొక్క ఏదైనా ఓపెనింగ్‌ల క్రింద ఉన్న మట్టిని రసాయనంతో ఛార్జ్ చేయాలి. 1. ఫ్లోర్ మరియు గోడల జంక్షన్ వద్ద నేలపై పగుళ్లు మరియు నిర్మాణ కీళ్ల వెంట 30 సెం.మీ. దిగువ మట్టిని చేరుకోవడానికి విరామాలు. ప్రతి రంధ్రానికి 1 లీటరు చొప్పున లేదా తిరస్కరణ వరకు ఎమల్షన్‌ను చిమ్మండి మరియు రంధ్రాలను సరిగ్గా మూసివేయండి. 2. రాతి గోడలో 45% కోణంలో రంధ్రాలు వేయండి, 30 సెం.మీ. విరామం మరియు పైన పేర్కొన్న విధంగా క్లోరిపైరిఫాస్ 50% *Ec* తో తాపీపనిని నానబెట్టండి. పై అంతస్తులు:– చెదపురుగులు పై అంతస్తులు, టెలిఫోన్ కేసింగ్‌ల గుండా వెళ్లే ఫ్లాట్‌లు, పైపులు, వుడ్‌సన్ వాల్స్ స్టెయిర్ కేసులు, ఫాల్స్ సీలింగ్ మొదలైన వాటిని దెబ్బతీస్తాయి. నష్టం జరగకుండా ఉండేందుకు పై విభాగంలో ఉన్న విధంగానే ప్రస్తుత భవనం యొక్క గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌ను ట్రీట్ చేయండి.

దరఖాస్తు సమయం :

జాగ్రత్తలు : 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాల కంటైనర్లు మరియు జంతువుల ఆహారం నుండి దూరంగా ఉంచండి. 2. నోరు, కళ్ళు మరియు చర్మంతో సంబంధాన్ని నివారించండి. 3. స్ప్రే మిస్ట్‌ను పీల్చడం మానుకోండి. గాలి దిశలో స్ప్రే చేయండి. 4 . స్ప్రే చేసిన తర్వాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను బాగా కడగాలి. 5. స్ప్రే చేసేటపుడు పొగ త్రాగకూడదు, త్రాగకూడదు, తినకూడదు మరియు నమలకూడదు. 6. మిక్సింగ్ మరియు స్ప్రే చేసేటప్పుడు పూర్తి రక్షణ దుస్తులను ధరించండి.

విషం యొక్క లక్షణాలు: తలనొప్పి, మైకము, వెర్టిగో, వికారం, వాంతులు, అస్పష్టమైన దృష్టి, విరేచనాలు, మూర్ఛలు, చెమట, అధిక చనుబాలివ్వడం మరియు లాలాజలము సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : 1. మింగితే, గొంతు వెనుక భాగంలో చక్కిలిగింతలు పెట్టడం ద్వారా వాంతులు వచ్చేలా చేస్తాయి. వాంతి స్పష్టంగా కనిపించే వరకు దీన్ని పునరావృతం చేయండి. రోగి అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, బట్టలు తీసివేసి, కలుషితమైన చర్మాన్ని అధిక మొత్తంలో సబ్బు మరియు నీటితో కడగాలి. 3. కళ్ళు కలుషితమైతే, 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలంగా సెలైన్/క్లీన్ వాటర్‌తో ఫ్లష్ చేయండి. 4. పీల్చినట్లయితే, రోగిని తాజా గాలికి తీసివేయండి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ :

విరుగుడు : 1. రోగిని వెంటనే అట్రోపినైజ్ చేయండి మరియు 2 నుండి 4 *mg* మోతాదులను పునరావృతం చేయడం ద్వారా పూర్తి అట్రోపినైజేషన్‌ను కొనసాగించండి. 5 నుండి 10 నిమిషాల వ్యవధిలో ఇంట్రావీనస్‌గా అట్రోపిన్ సల్ఫేట్. 25 నుండి 50 మి.గ్రా. ఒక రోజులో అట్రోపిన్ అవసరం కావచ్చు. మరింత అట్రోపిన్ పరిపాలన అవసరం లక్షణాల కొనసాగింపు ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడుతుంది. లాలాజలం యొక్క పరిధి మోతాదు సర్దుబాటు కోసం ఉపయోగకరమైన ప్రమాణం. 2. *PAM* యొక్క 1–2 గ్రాములు 10 *ml* స్వేదనజలంలో కరిగించి, 10–15 నిమిషాలు చాలా నెమ్మదిగా ఇంట్రావీనస్ ద్వారా ఇంజెక్ట్ చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్‌ను **పారవేయడం:** ఖాళీ కంటైనర్‌లను తిరిగి ఉపయోగించకూడదు మరియు వాటిని నాశనం చేసి సురక్షితమైన స్థలంలో పాతిపెట్టాలి. పర్యావరణ మరియు నీటి కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికి ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు పదార్థాలు మరియు వాషింగ్‌లను సురక్షితమైన పద్ధతిలో పారవేయండి.

నిల్వ నిబంధనలు: సూత్రీకరించిన గ్రేడ్ పురుగుమందులను కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీని పిల్లలకు, ఆహార పదార్థాలు, పశుగ్రాసం మరియు ఇతర వస్తువులకు దూరంగా, పురుగుమందుల పరిమాణాన్ని బట్టి తాళం మరియు కీ కింద ప్రత్యేక గదిలో లేదా అల్మిరాలో అసలు కంటైనర్‌లలో నిల్వ చేయాలి. చల్లని మరియు పొడి ప్రదేశంలో. నిల్వ చేయడానికి ఆవరణను బాగా వెలుతురు ఉండేలా మరియు బాగా వెంటిలేషన్ ఉండేలా నిర్మించాలి.

రసాయన కూర్పు:

క్లోరిపైరిఫాస్ ఆఐ	50.00 % *w/w*
ఎమల్సిఫైయర్ *A* మిశ్రమం హైడ్రోకార్బన్ మరియు నాన్ అయానిక్ సల్ఫోనేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్	5.60 % *w/w*
ఎమల్సిఫైయర్ *B* ఇథాక్సిలేటెడ్ మిశ్రమం హైడ్రోకార్బన్	2.40 % *w/w*